



Installer iSiWord

Conventions typographiques

Représentation	Signification
[]	Désigne un bouton de l'interface
] [Désigne un onglet
/	Désigne une arborescence de dossiers ou de menus
	Ce pictogramme signale un point important dans le texte.
	Ce pictogramme signale un point qui réclame une action.

Préalable

Droits administrateurs L'installation du logiciel requiert les droits administrateurs.

Après l'installation, tous les utilisateurs pourront utiliser iSiWord. Aucun droit spécifique n'est requis. Chaque utilisateur dispose de la faculté de désactiver temporairement le logiciel, grâce à un menu disponible dans la barre de menus Outils de MS Word.

Si la sécurité est une préoccupation, suivre les instructions données en "Etape 1" et "Etape 3".

Versions de Word supportées Les versions version de Word supportées sont les suivantes :

- Word 2000 avec SP3 au minimum
- Word XP avec SP1 au minimum
- Word 2003 avec SP1 au minimum
- Word 2007

Les Service Packs sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site MSDN de Microsoft.

Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2000 and 2003 sont les plateformes supportées.

Étape 1 : Régler le niveau de sécurité des macros (optionnel)

Certificat numérique **Introduction**

Un **certificat numérique officiel horodaté** est associé à chaque composant de iSiWord. Ceci permet d'authentifier la provenance du logiciel et par conséquent d'imposer à Word d'utiliser le **niveau de sécurité élevé**. Ainsi, seuls des logiciels signés (donc authentifiés) pourront être utilisés dans l'environnement Office, et en particulier Word. Cela renforce fortement la lutte contre les codes non souhaités enfouis dans les documents.

Cependant, tous les réglages relatifs à la sécurité sont optionnels. iSiWord peut aussi être utilisé dans le mode sécurité minimum.

easytekno dégage toute responsabilité vis-à-vis de l'utilisation de ces paramètres.

Étape 1 : Régler le niveau de sécurité des macros (optionnel) (suite)

Certificat numérique Réglage de Word

Avant l'installation de iSiWord, lancer Word. Cette opération peut être faite après l'installation de iSiWord, mais il est plus commode de le faire avant.

1. Dans Word, sélectionner : Outils/Macro/Sécurité,
 2. Sélectionner : Elevé,
 3. Sélectionner l'onglet :] Sources fiables [,
 4. Désélectionner : Faire confiance à tous les modèles et compléments installés,
 5. Word XP ou Word 2003, désélectionner : Faire confiance au projet Visual Basic,
 6. Quitter ce panneau.
-

Étape 2 : Installer iSiWord

Un programme d'installation prend en charge l'installation de iSiWord.

Son nom est : iSiWordNNN, NNN représentant le numéro de fabrication (build) de l'ensemble livré.


Double cliquer sur le programme iSiWordNNN. Il lance la procédure. Suivre les étapes proposées. Il n'y a normalement pas lieu de changer les options par défaut.

Étape 3: Autoriser l'exécution de iSiWord



Si l'étape 1 a été suivie, poursuivre par cette étape. Cela terminera les réglages relatifs à la sécurité. Selon le type d'operating system installé sur le poste utilisateur, il est possible que cette étape soit superflue. C'est l'indication que iSiWord a réussi à installer automatiquement les certificats d'authentification. Cette étape est en général inutile à partir de Windows XP.

1. Ouvrir Word. Le panneau suivant doit apparaître.
2. Cocher : Toujours faire confiance aux macros provenant de cette source.
3. Cliquer sur : [Activer les macros]



Dorénavant tous les logiciels en provenance de easytekno pourront être utilisés dans cet environnement sécurisé.

Étape 4 : Demander la clé

Lorsque iSiWord est installé il fonctionne en mode réduit. Pour accéder à toutes les fonctions du logiciel il convient de demander un numéro de licence et une clé. L'un et l'autre sont uniques et sont attachés à l'ordinateur sur lequel iSiWord est utilisé.

Une fois iSiWord installé, lancer Word®. Un nouveau menu, intitulé iSiWord, apparaît dans la barre de menus. Demander : "iSiWord/Licence/Demander une clé".

- Si un système de messagerie est accessible, le logiciel prépare un message avec toutes les informations nécessaires. En tout état de cause, c'est l'utilisateur qui déclenche la demande d'envoi de l'e-mail.
- Si le logiciel ne peut pas accéder de système de messagerie, ou si l'utilisateur préfère rédiger lui-même le mail, un fichier intitulé : "systemProperties" est déposé sur le bureau Windows de l'ordinateur. L'envoyer à l'adresse e-mail suivante : **licence@isiword.com**. Une fois le mail envoyé, le fichier "systemProperties" peut être mis à la poubelle.


Étape 5 : Installer la clé

Un temps après (en général moins d'une demi-journée), **easytekno** renvoie un mail avec une pièce jointe intitulée "iSiWorAuthorize" qui représente la clé :

- Sauver la pièce jointe sur le bureau Windows,
- Ouvrir Word et dans la barre de menus, demander : iSiWord/Licence/Installer une clé.

Licence illimité Dans le cas d'une licence à durée illimitée, et si la clé est conforme, un message confirme l'installation correcte de la clé.

Licence temporaire Dans le cas d'une licence temporaire, et si la clé est conforme, un écran donnant les caractéristiques détaillées de la licence est affiché à la fin du processus d'installation.



L'installation est terminée. Le fichier "iSiAuthorize" a été automatiquement détruit.

Antivirus



En fonction de son réglage, un anti-virus peut gêner l'exécution de iSiWord. Si un fonctionnement erratique ou un non fonctionnement sont constatés, il convient de vérifier les options de réglage de l'anti-virus de la machine où est installé iSiWord. Plus particulièrement il faut que l'antivirus permette l'exécution des macros Microsoft Office®.

Déploiement automatique

S'appuyant sur les stratégies de groupe de comptes d'ordinateur, il est possible de déployer automatiquement le logiciel sur un ensemble de postes de travail. Pour de plus amples renseignements contacter easytekno.

Installation en mode TSE ou Citrix

iSiWord est supporté en mode TSE et en mode Citrix. L'installation se fait selon les procédures en vigueur pour ces environnements.

Ces configurations sont supportées à partir de Windows serveur 2003.

Seul un compte administrateur ou appartenant aux groupes de sécurité « Administrateur de domaine » ou « Administrateur d'entreprise » dispose de la faculté de demander et d'installer une clé pour activer la licence.